

# **TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN A → Z SETUP MYSQL → POWER BI SERVICE QUA ON-PREMISES GATEWAY**

## **MỤC TIÊU**

Thiết lập pipeline để Power BI Service (cloud) có thể:

- Kết nối MySQL nội bộ
- Làm mới dữ liệu tự động (Scheduled Refresh)
- Ổn định, không lỗi gateway

***PHẦN 1 — CẤU HÌNH MYSQL CHO POWER BI***

***PHẦN 2 — CÀI ON-PREMISES DATA GATEWAY***

***PHẦN 3 — KẾT NỐI MYSQL TRONG POWER BI DESKTOP***

***PHẦN 4 — TẠO DATA SOURCE TRONG GATEWAY (TRÊN POWER BI SERVICE)***

***PHẦN 5 — MAP DATASET VỚI GATEWAY***

***PHẦN 6 — NHỮNG LỖI SAI THƯỜNG GẶP (VÀ CÁCH FIX)***

## PHẦN 1 — CẤU HÌNH MYSQL CHO POWER BI

Power BI Service chạy trên cloud → không bao giờ truy cập được localhost.  
Do đó, MySQL phải được mở truy cập từ mạng LAN.

### 1.1. Lấy IP thật của máy chứa MySQL

Mở CMD → gõ:

```
ipconfig
```

Lấy **IPv4 Address** của adapter **Wi-Fi**, ví dụ:

IPv4 Address: 192.19.XXX.XXXXX

Đây là **Server Address** phải dùng trong:

- Power BI Desktop
- Gateway
- Data Source

**KHÔNG ĐƯỢC** dùng:

- localhost
- 127.0.0.1

### 1.2. Tạo user chuyên cho Power BI

User root không dùng được vì chỉ truy cập từ localhost.

Trong MySQL Workbench hoặc CMD:

```
CREATE USER 'powerbi'@'%' IDENTIFIED BY 'PowerBI123!';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'powerbi'@'%';  
FLUSH PRIVILEGES;
```

*@'%' nghĩa là user được truy cập từ mọi IP.*

### 1.3. Sửa MySQL để cho phép truy cập từ ngoài

Mở file:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server X.X\my.ini

Tìm dòng:

bind-address = 127.0.0.1

Đổi thành:

bind-address = 0.0.0.0

Sau đó restart MySQL:

- Windows + R → services.msc
- Tìm **MySQL** → Right-click → Restart

## PHẦN 2 — CÀI ON-PREMISES DATA GATEWAY

### 2.1. Tải Gateway

Trang tải chính thức:

<https://aka.ms/gatewayinstall>

### 2.2. Chọn chế độ cài

Chọn:

✓ **On-premises data gateway (recommended)**

**KHÔNG** chọn “Personal Mode”.

### 2.3. Đăng nhập

Đăng nhập bằng tài khoản Power BI Service của bạn.

### 2.4. Đăng ký Gateway mới

Chọn:

- **Register a new gateway on this computer**

Nhập:

- Tên Gateway: Gateway\_PowerBI\_LeVanDuy (vd)
- Recovery Key: PowerBI2025! (vd)

Nhấn **Configure**

Nếu status hiển thị:

✓ **“Gateway is online and ready to be used”**

→ Thành công.

## PHẦN 3 — KẾT NỐI MYSQL TRONG POWER BI DESKTOP

### 3.1. Mở Power BI Desktop → Get Data

Chọn:

**Get Data → MySQL Database**

Nhập:

- Server: 192.19.XXX.XXX → Đã lấy ở bước 1.1
- Database: winner\_gold → Tùy theo của bạn

Chọn Mode: **Import**

### 3.2. Nhập credentials

Chọn:

- Authentication: **Database**
- Username: powerbi
- Password: PowerBI123!  
→ Phải dùng tài khoản đã tạo ở Bước 1.2

Nhấn **Connect**

Nếu vào được Navigator → thành công.

### 3.3. Load dữ liệu

Tick các bảng cần → **Load**

Save file → Publish:

**Home → Publish → Workspace**

## PHẦN 4 — TẠO DATA SOURCE TRONG GATEWAY (TRÊN POWER BI SERVICE)

### 4.1. Truy cập Gateways

Vào:

⚙ Settings → **Manage Connections and Gateways**

Chọn tab: **Connections**

### 4.2. Tạo kết nối MySQL trong Gateway

Nhấn + **New Connection**

Điền:

| Field           | Value                    |
|-----------------|--------------------------|
| Gateway name    | Gateway_PowerBI_LeVanDuy |
| Connection type | MySQL                    |
| Connection name | Winner_Group_Analysis    |
| Server          | 192.19.xxx.xxx:3306      |
| Database        | winner_gold              |
| Authentication  | <b>Basic</b>             |
| Username        | powerbi                  |
| Password        | PowerBI123!              |

**Lỗi bạn từng gặp:**

→ Bạn chọn Authentication = Windows → **KHÔNG BAO GIỜ CONNECT ĐƯỢC**

→ Luôn chọn **Basic**.

Nhấn **Create**

Nếu thấy:     ✓ Status: Online  
                  ✓ Green check mark → Thành công.

## PHẦN 5 — MAP DATASET VỚI GATEWAY

### 5.1. Mở Dataset Settings

Workspace → Dataset → **Settings**

### 5.2. Bật Gateway

Trong mục:

**Gateway and cloud connections**

Bật:

✓ Use an On-premises data gateway

Chọn:

- Gateway: Gateway\_PowerBI\_LeVanDuy
- Maps to: Winner\_Group\_Analysis

Nếu đúng → bạn sẽ thấy:

✓ **Configured correctly**

Nếu sai → màu đỏ “Not configured correctly”.

### 5.3. Cập nhật credentials nếu báo vàng

Trong mục **Data source credentials**:

Chọn:

- Authentication: Basic
- Username: powerbi

- Password: PowerBI123!

Nhấn **Sign in**

#### 5.4. Bật Schedule Refresh

Trong mục:

##### Scheduled Refresh

- Bật: **Keep your data up to date**
- Frequency: Daily
- Chọn giờ refresh
- Apply

## PHẦN 6 — NHỮNG LỖI SAI THƯỜNG GẶP (VÀ CÁCH FIX)

### ❌ 1. Dùng localhost hoặc 127.0.0.1

→ Power BI Service không thể truy cập → Refresh FAIL

✓ Fix: Dùng IP thật.

---

### ❌ 2. Dùng user root

→ root chỉ login từ localhost

✓ Fix: Tạo user powerbi@'%'

---

### ❌ 3. Authentication = Windows

→ MySQL không biết Windows Auth

✓ Fix: Chọn Basic

---

### ❌ 4. Chưa sửa bind-address



✓ Fix: bind-address = 0.0.0.0

---

## ✗ 5. Không mở port 3306

✓ Fix: Mở firewall

---

## ✗ 6. Không bấm Apply trong Dataset

✓ Fix: Luôn Apply mapping